

# DNS 代管設定教學

## (以 hinet 為範例)

### DNS代管設定

1. 請填寫DNS代管設定資料

此為您中文網域名稱轉換後的punycode碼

網域名稱: 中文.tw (xn--fiq228c.tw)

序號	主機名稱 / 別名	記錄類型	MX優先權	IP / 主機名稱	動作
1	www xn--fiq228c.tw	A		168.22.1.1	刪除
2	xn--fiq228c.tw	MX	10	mail.xn--fiq228c.tw	刪除
3	mail xn--fiq228c.tw	A		168.22.1.2	刪除
4	test xn--fiq228c.tw	CNAME		www.xn--fiq228c.tw	刪除
5	xn--fiq228c.tw	TXT		"v=spf1 mx ~all"	刪除
6	www xn--fiq228c.tw	AAAA		2001:b000:0168:fff1:0216:3eff:feb1:6666	刪除

欲新增資料請按「新增一筆」鍵

若您為中文網域名稱，請在此處以punycode碼填寫

若您欲清除此網域的DNS代管資料，請按「清除所有設定」鍵

2. 資料填寫完畢後，請按「送出資料」鍵

欲刪除該筆資料請按「刪除」鍵

注意：TXT的內容前後需有雙引號

可透過以下路徑進入設定：

- (1) 請進入網址<http://domain.hinet.net/>。
- (2) 請點選「DNS代管」->「DNS代管設定」。
- (3) 請輸入「網域名稱」及「判別密碼」進行登入。

設定資料說明：

範例domain:

example.com.tw

Record name = 主機名稱/別名

Record type = 紀錄類型

Record Value = IP / 主機名稱

注意事項：TXT 前後需有雙引號

TXT範例

"\_amazoneses.example.com.tw","TXT","1kLU7hQ/aPrh7OQ0vuU11DP+50u+YaYuavCUJEbqxmw="

主機名稱 = \_amazoneses

紀錄類型 = TXT

IP / 主機名稱 = "1kLU7hQ/aPrh7OQ0vuU11DP+50u+YaYuavCUJEbqxmw="

CNAME範例

"32u2k24zucubvmlgxuz7enwgjzg465.\_domainkey.example.com.tw","CNAME","32u2k24zucubvmlgxuz7enwgjzg465.dkim.amazoneses.com"

主機名稱 = 32u2k24zucubvmlgxuz7enwgjzg465.\_domainkey

類型 = CNAME

IP / 主機名稱 = 32u2k24zucubvmlgxuz7enwgjzg465.dkim.amazoneses.com

PS: TXT的IP / 主機名稱，前後需有雙引號